

نرم افزاری است برای ویرایش و تبدیل فایل های ویدیویی. اگر قصد دارید قسمت هایی از یک فیلم را حذف کنید...
چگونه؟ جدا کنید یا یک موزیک جایگزین صدای متن فیلم کنید و...

ویرایش تر تمام هرچه سادگی به زمان کمترین در خواهند می که کسانی برای مناسب است انتخابی VCD Cutter
های ساده ای را بر روی فایل های ویدیویی انجام دهند.
امکان تبدیل فرمت و یک از امکانات دیگر این نرم افزار است.
البته توجه داشته باشید که باید از VCD Cutter رجیستر شده استفاده کنید زیرا در غیر این صورت تنها می توانید ۷
ثانیه از فیلم را ویرایش کنید .

گرفتن عکس از فیلم

شما می توانید هر زمان که بخواهید از صحنه های مورد نظر فیلم خود عکس بگیرید . برای این منظور کافی است
بر روی آیکون دوربین عکاسی کلیک کنید و یا دکمه F۴ بزنید. لازم به ذکر است که عکس های گرفته شده در
دایرکتوری محل نصب برنامه ذخیره می شود که البته می توانید آن را تغییر دهید برای این منظور در منوی
گزینه option را انتخاب کرده (و یا دکمه F۳) را بزنید. و در setting آدرس دایرکتوری مورد نظر خود را وارد
کنید.

در صورتی که می خواهید عکس گرفته شده را با پسوند jpg ذخیره کنید در option زبانه extract را باز کرده و
گزینه jpg az save را انتخاب کنید. همچنین در صورتی که گزینه extract ۲*۲ frames big one into frames
را انتخاب کنید ۴ عکس پشت سر هم به فاصله یک فریم از فیلم گرفته می شود که در یک صفحه به صورت ۲*۲
نمایش داده می شود.

امکان بریدن یک تکه کلیپ دلخواه از فیلم

برای این منظور ابتدا باید یک فایل ویدئویی را باز کنیم . حال باید ابتدا و انتهای کلیپی را که قصد برش آن را داریم
مشخص کنیم برای این منظور به ابتدای کلیپ دلخواه خود رفته in mark clip یا F۵ را می زنیم. سپس در نقطه
انتهای کلیپ دلخواه خود out mark clip یا F۶ را می زنیم. فاصله بین این دو مارک در نوار زمان نما علامت می
خورد. حال باید list clip to add یا F۶ را بزنیم در این صورت شما در list clip ، کلیپ خود را می بینید.

در صورتی که قصد دارید تکه کلیپ دیگری را از فیلم بریده و به این کلیپ اضافه کنید بار دیگر به ابتدای کلیپ دوم
رفته و به همان شکل بالا کلیپ دوم را نیز مارک زده و باز هم با list clip to add را می زنیم تا به لیست کلیپ های
ما اضافه شود

باز هم اگر بخواهید می توانید کلیپ دیگری را ببرید و در نهایت کلیپ های خود را به عنوان یک کلیپ واحد ذخیره
کنید. برای این منظور clip make یا F۸ را بزنید. کلیپ ساخته شده در دایرکتوری مشخص شده که در بالا توضیح
داده شد ذخیره می شود.

جداسازی صدا از تصویر

برای جداسازی صدا از فایل های ویدئویی باید در منوی tools گزینه Mp۳,M۱v to stream system splite را
انتخاب کنید.

در قسمت name file MPG Source دایرکتوری فایل ویدئویی مبدا و در mp۳ ,m۱v save to dir Destination
محل ذخیره فایل صوتی مقصد مشخص خواهد شد(مربوط به فایل های صوتی و m۱v مربوط به فایل های
تصویری) . حال باید بر روی now splite کلیک کنید. حال در دایرکتور مشخص شده توسط شما یک فایل mpg که
فاقد صدا است و یک فایل mp۳ ایجاد شده است.

ترکیب فایل های صوتی و تصویری

از منوی tools گزینه Stream System To Mp۳,M۱v Mplex را برگزینید. کادر زیر باز خواهد شد:

حال در کادر باز شده یک فایل ویدئویی که پسوند آن باید حتما mpg باشد و یک فایل صوتی و در قسمت
کنید کلیک Mplex Now روی بر سپس و .شود مشخص مقصد فایل ذخیره محل Destination

تقسیم یک فایل ویدئویی به چند فایل کوچکتر

از منوی tools گزینه parts small-multy to mpeg Divid را انتخاب کنید.

پس از مشخص کردن فایلی که می خواهید به قطعات کوچکتر تقسیم کنید، دایرکتوری جهت فایل های تولیدی، تعداد
قطعات، و نوع فایل نهایی بر روی Now Divid کلیک کنید.

تبدیل فرمت:

برای تبدیل فرمت فایل های ویدئویی گزینه Convert VCD را از منوی Tools انتخاب کنید

پس از مشخص کردن فایل ویدئویی مورد نظر ، دایرکتوری مقصد و نوع فایل نهایی convert را بزنید
تبدیل به فرمت Mpg:

برای این منظور از منوی Tools گزینه 'Mpeg <= AVI convert file' را انتخاب کنید.

مشخص است که باید فایل مبدا را مشخص کنید . همچنین باید محل و نام فایل مقصد را با پسوند mpg وارد کنید. و

با انتخاب گزینه های دلخواه now convert را بزیند.
تبدیل به فرمت AVI
گزینه AVI <= Movie Converter جهت تبدیل فرمت های DAT , MPG به AVI می باشد.
پس از مشخص کردن فایل مبدا و وارد کردن نام و پسوند فایل مقصد بر روی convrt کلیک کنید
پس از مشخص کردن ابعاد ، میزان فشردگی و نوع آن و... ok کنید.

[Admin](#) می نویسد | جمعه، 19 بهمن، 1386